



IdoSell.

Manual do integracji GLS X WordPress

GLS.



Rozwiązanie IdoSell



IdoSell to rozwiązanie szczecińskiej firmy IAI S.A. działające w modelu SaaS. Pozwala na założenie i obsługę sklepu internetowego. Z platformy IdoSell korzystają głównie mali i średni przedsiębiorcy, a aktualnie z tego rozwiązania korzysta ponad 7 tysięcy sklepów w Polsce i za granicą. Platforma zapewnia bezpieczeństwo danych oraz wsparcie na etapie wdrożenia i obsługi sklepu. Klient może skorzystać także z opieki webmasterskiej i graficznej, by dostosować projekt sklepu do potrzeb - swoich oraz swoich klientów.

Rodzaje przesyłek:



- Dostawa standard oraz Dostawa za pobraniem (w ramach dostaw D2D). Dostępne dodatkowe opcje dostawy:
 - Dostawa do automatów paczkowych
 - Dostawa standardowa
 - Dostawa do punktu ParcelShop GLS
 - Dostawa do godziny 10:00
 - Dostawa do godziny 12:00
 - Dostawa w sobotę
- Dostawa do punktów PUDO i Automatów Paczkowych w Polsce, Austrii, Belgii, Danii oraz Niemiec (w ramach dostaw SDS i SDSI)

Uwaga! Pracujemy nad dodaniem pozostałych krajów w ramach SDSI.



Konfiguracja



1. W panelu administracyjnym IdoSell w zakładce **Administracja** wybierz **Konfiguracja kurierów**. Następnie wybierz kraj wysyłki, dla którego chcesz skonfigurować usługi kurierskie.



2. Wybierz usługi kurierskie **GLS** z listy dostępnych usług. Następnie wybierz produkt (opcję dostawy) który chcesz skonfigurować.



Konfiguracja c.d.

Uwaga! Automaty ustawiamy tak samo jak dostawa do punktów, nie ma obecnie osobnej metody, dlatego trzeba zdublować metodę i odpowiednio nazwać dostawę do punktu i dostawę do automatów.

3. Kliknij **wybierz** przy nazwie strony, dla której chcesz przeprowadzić konfigurację.

4. Wypełnij formularz konfiguracyjny i kliknij **Zapisz**.

Uwaga! W tym miejscu ustawiamy metodę dostawy oraz zdjęcie ikony widniejącej w koszyku.

Zdjęcia ikon można pobrać z [Centrum prasowe | GLS Polska](#) lub wchodzić na stronę GLS w zakładkę E-commerce.

Profil dostaw

Rada: Jeżeli chcesz, aby jedna strona korzystała z danych z odrębnych umów na usługi kurierskie GLS - dostawa do punktu, wybierz konfigurację z podziałem na strony i magazyny

Konfiguruj usługę kurierską GLS - dostawa do punktu z podziałem na ☒ strony ☐ strony i magazyny

Zapisz zmiany

Nazwa strony	Operacje
demo7741-pl.yourtechnicaldomain.com, demo7741-pl.shop2.yourtechnicaldomain.com, demo7741-pl.shop3.yourtechnicaldomain.com, demo7741-pl.shop4.yourtechnicaldomain.com, demo7741-pl.shop5.yourtechnicaldomain.com, demo7741-pl.shop6.yourtechnicaldomain.com, demo7741-pl.shop7.yourtechnicaldomain.com	[wybierz]

Konfiguracja: Nazwa w panelu GLS - dostawa do punktu

Edycja ikony dla GLS - dostawa do punktu

Ustaw domyślną ikonę

Ikona  [zmień]

Wybierz nowy plik

Przeciągnij tutaj i upuść (lub kliknij)

Wartość przekazywana do

Ustawienia integracji: Rodzaj integracji ☒ wbudowana ☐ ISF ręczny (plikowy) ☐ ISF automatyczny (webhook)

Ustawienia nadawcy: Dane kontaktowe ☐ Domyślne dane do dokumentów sprzedaży ☐ Dane magazynu, z którego odbywa się wysyłka

Konfiguracja: Nazwa w panelu GLS - dostawa do punktu

Ikona  [zmień]


Ustawienia tekstów widocznych na stronie: Nazwa GLS Blżej Ciebie-Automaty 24/7 i Punkty odbioru

Komentarz - przedpłata

Konfiguracja dostaw

1. W panelu administracyjnym IdoSell w zakładce **Administracja** wybierz **Konfiguracja dostaw**. Następnie wybierz **Profile Dostaw**. Wybierz profil dostaw, który chcesz edytować (domyślnie STANDARD).

Profil dostaw	Operacje
Rozliczanie kosztu przesyłki jako podniesienie ceny każdego towaru w zamówieniu	[wybierz]
Ustalanie terminów dostaw własnych dla regionów	[wybierz]
Przypisanie usług kurierskich w IdoSell Shop do usług kurierskich dostawców dropshippingowych, korzystających z systemów zgodnych z protokołem ICDF, innych niż IdoSell Shop	[wybierz]



2. Kliknij **Dodaj kuriera w tym profilu**, następnie wybierz kraj (domyślnie Polska) oraz wybierz usługę, którą chcesz dodać. Dostępnych jest 5 usług GLS. I wypełnij formularz.

Geis Parcel paleta (dawniej K-EX) (wycyfywany)	[wybierz]
Geis Parcel przesyłka niestandardowa (dawniej K-EX) (wycyfywany)	[wybierz]
<u>GLS</u>	[wybierz]
<u>GLS - dostawa do punktu</u>	[wybierz]
GLS dostawa do 10:00	[wybierz]
GLS dostawa do 12:00	[wybierz]
GLS dostawa w sobotę	[wybierz]
InPost Kurier - doręczenie do godziny 10:00	[wybierz]
InPost Kurier - doręczenie do godziny 12:00	[wybierz]
InPost Kurier - doręczenie do godziny 17:00	[wybierz]

Uwaga! – Konfiguracja dostaw



Uwaga! Jak widzisz poniżej metoda dostawy do automatów ma poprawne miejsce, nazwę oraz grafikę, natomiast dostawa przez kuriera ma nieaktualne logo i miejsce. Należy wrócić do **Konfiguracja Kuriera** i wprowadzić poprawki.

Koszyk: 881,10 zł

Płatność i dostawa

Weryfikacja danych

Zapisanie danych

Płatność

☒

Przelew zwykły
Zaksięgowane do 3 dni roboczych

Zmień

Dostawa

☐

GLS Bliżej Ciebie-Automaty 24/7 i Punkty odbioru
Przewidywana dostawa - Środa
Znajdź najbliższy punkt odbioru

Gratis!

☐

DPD
Przewidywana dostawa - Środa

Gratis!

☐

GLS Bliżej Ciebie-Kurier
Przewidywana dostawa - Środa

Gratis!

Przewidywana dostawa:
Środa

Wartość zamówienia: 890,00 zł

Rabat: - 8,90 zł

Koszt przesyłki: Gratis!

Do zapłaty: **881,10 zł**

Przejdź dalej

Uwaga! - BaseLinker



Integracja IdoSell z GLS może zostać również przeprowadzona za pomocą narzędzia BaseLinker

Aby to zrobić należy posiadać konto w serwisie BaseLinker

1. Wybierz **Integracje** w panelu głównym, następnie **Dodaj integrację**.
2. Wyszukaj IdoSell wśród dostępnych integracji.
3. Wypełnij wymagane dane w formularzu i kliknij **Zapisz**.

Nowa integracja » Podłączanie sklepu IdoSell

← Wróć x Zamknij

① Integracja z platformą IdoSell opiera się na dostępie do API sklepu.

Nazwa wyświetlana
Dowolna, np. "mojsklep.pl". Maksymalnie 15 znaków. Widoczna w różnych miejscach panelu BaseLinkera.

Adres sklepu
Sama domena, np. "mojsklep.pl". Bez "http" na początku.

Login administratora
Wybrany administrator musi posiadać prawa dostępu do korzystania z API.

Hasło administratora

Synchronizacja produktów

Czy pobierać i aktualizować bazę produktów? Ustaw 'nie' jeśli chcesz tylko pobierać zamówienia ze sklepu.

Procesowanie zamówienia




Aby wydrukować etykietę przejdź do zakładki **Sprzedaż** a następnie **Zamówienia Nieobsłużone**, w kolejnym kroku zaznacz zamówienia, dla których chcesz wydrukować etykietę i wybierz **Drukuj** w panelu na dole strony.

Aby wydrukować etykiety należy wybrać **Przesyłki** i **wydruki dla kuriera**. Etykiety zostaną wygenerowane w formacie PDF.

Aby wydrukować potwierdzenie nadania dla wybranych przesyłek należy przejść do zakładki **Sprzedaż** a następnie **Generowanie księgi nadawczej oraz naklejek na paczki**. Następnie wybieramy dzień, z którego chcemy wydrukować potwierdzenie nadania oraz rodzaj usługi (GLS). Potwierdzenie nadania można wygenerować dla zamówień ze statusem "gotowe".

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne można uzyskać w panelu administracyjnym wybierając opcję **Biuro Obsługi Klienta**.



Dziękujemy!

GLS.